



CONFIGURACION CORREO EN ANDROID

Configuración activesync android:

Desde la pantalla de inicio, seleccione Aplicaciones.

Selecciona Configuración.

Seccione Cuentas y sincronización.

Seccione Añadir cuenta.

Seccione Microsoft Exchange.

Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña a continuación, seleccione Siguiente.

Introduzca la información correspondiente en los siguientes ámbitos:

Dominio \ Nombre de usuario : ej: criticosprodu@dipcas.es

contraseña

Exchange Server : agsin.dipcas.es

Asegúrese de que la configuración de SSL adecuadas están activadas a continuación, seleccione Siguiente.

Nota Se activa cuando una marca verde está presente.

Si se presenta con la advertencia de administración remota de seguridad, seleccione Aceptar para continuar. Escriba un nombre para esta cuenta a continuación, seleccione Hecho.

Si se presenta con la seguridad a distancia:

Seccione Activar.

Asegurarnos que la opción Datos de referencia este activada con el check en verde.

Configuración imap android:

Los pasos pueden variar un poco dependiendo de la versión de Android usada, aún así toda la información necesaria para completar la configuración la encontrarás a continuación.

Iremos a Ajustes – Cuentas – Añadir cuenta – correo electrónico :

A continuación se solicitará los datos de acceso al servidor entrante que deben quedar de la siguiente forma:

- Usuario: ejemplo@dipcas.es
- Password: contraseña de la cuenta
- Servidor IMAP: imap.dipcas.es
- Seguridad: ninguna
- Prefijo IMAP: vacío

Seleccionamos siguiente y completamos los datos del servidor de salida de la siguiente forma:



- Servidor SMTP: smtp.dipcac.es
- Puerto: 25
- Seguridad: ninguna
- Autenticación: marcado
- Usuario: ejemplo@dipcac.es
- Password: contraseña de la cuenta

Siguiente y te solicitará el tiempo de comprobación automática de nuevos correos así como un nombre para la cuenta y listo, ya tendrás tu cuenta configurada correctamente.